



# DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE SETTORE SERVIZI INFORMATICI

# **VPN-DII**

#### Settembre 2025 - versione 2.1

1. Prerequisiti	1
1.1. Sistemi operativi supportati	1
1.2. Servizi Informatici disponibili	2
2. Download	2
3. Configurazione del client	2
4. Connessione al pc dell'ufficio	6
4.1 Windows	6
4.2 MacOS	8
5. Cambio password	13
6 Assistenza	14

## 1. Prerequisiti

Il sistema operativo e tutte le componenti software (driver/antivirus) del proprio dispositivo devono essere aggiornate.

## 1.1. Sistemi operativi supportati

- Windows 11, Windows 10 (non versioni precedenti)
- macOS 14, macOS 13, macOS 12 (non versioni precedenti)
- Linux<sup>1</sup>

Si ricorda che il Settore Servizi Informatici non fornisce assistenza su pc e dispositivi personali, ma solo su quelli Dipartimentali.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> E' possibile installare una versione per linux dal sito <u>ufficiale</u> usando <u>Remmina</u> come client RDP

### 1.2. Servizi Informatici disponibili

Una volta effettuata la connessione alla VPN, saranno disponibili tutti i servizi informatici offerti dal Dipartimento:

- 1. Accesso diretto tramite Connessione Desktop remoto/SSH alle proprie workstation da calcolo (Windows/Linux)
- 2. Accesso alla cartelle condivise (Scanner, Gruppi, Aree)
- 3. Accesso a tutte le licenze software di rete

#### NOTA BENE.

La VPN non deve essere utilizzata per il trasferimento file, per questo tipo di servizio si rimanda all'uso di filesender o storage in Cloud (es. WeTransfer, Filesender Garr, Dropbox, Gdrive, ecc.).

#### 2. Download


Aprire un browser al seguente indirizzo (https://www.fortinet.com/it/support/product-downloads#vpn), scaricare ed installare la versione di FortiClient VPN a seconda del proprio dispositivo




#### 3. Configurazione del client

Avviare il programma "FortiClient VPN" e procedere con la configurazione:

## DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA




cliccare su: "I accept"




inserire la username fornita e cliccare su **Save**.

#### Successivamente:

- 1. Inserire la password arrivata via mail
- 2. Premere "Connect"



Se tutto è andato a buon fine, apparirà la seguente schermata:




## 4. Connessione al pc dell'ufficio

#### 4.1 Windows

Per accedere alla propria workstation da calcolo/pc ufficio con sistema operativo Windows è necessario usare l'app "Connessione Desktop Remoto" **sempre** disponibile nei pc con sistema operativo Windows.

Andare su: "Start", cercare ed eseguire l'app: "Connessione Desktop Remoto" e configurarla come segue:



Il "departmentpcname.dii.unipd.it" è il "Nome dispositivo" che si trova cliccando con il tasto destro su: menu Start > Impostazioni > Sistema e deve essere seguito da .dii.unipd.it.

Per il futuro è possibile salvare questa configurazione cliccando su "Salva con nome/Save as" e salvarla per esempio nel proprio desktop.

Una volta premuto il tasto **Connetti** è sufficiente inserire la propria password di **SSO**. (N.B. Le credenziali non si salvano quindi è inutile mettere la spunta.)

Al termine della sessione chiudere l'applicazione Connessione desktop remoto e cliccare su Disconnect nell'applicazione Forticlient.

#### 4.2 MacOS

#### Passo 1. Download Windows APP

Per connettersi al pc dell'ufficio scaricare dall'Apple Store l'app: **Windows App** reperibile al seguente link:

https://apps.apple.com/it/app/microsoft-remote-desktop/id1295203466?mt=12




#### Screenshot




ed avviarla.

### Passo 2. Memorizzazione credenziali SSO/DII

Nella barra in alto selezionare Microsoft Remote Desktop -> Preferences e selezionare il tab "User Accounts" ed infine sul +.




e configurarlo come in foto.



ed infine cliccare su Add.

#### Passo 3. Connessione RDP

A questo punto tornare nell'app e cliccare sul pulsante blu "Add PC":






e cliccare su Add.

Il "departmentpcname.dii.unipd.it" è il "Nome dispositivo" che si trova cliccando con il tasto destro su: menu Start > Impostazioni > Sistema e deve essere seguito da .dii.unipd.it.

Si visualizza un'icona come in foto:




## 5. Cambio password

Le credenziali per l'accesso alle VPN per motivi di sicurezza **devono essere cambiate tassativamente ogni 180 giorni**. Vengono inviate delle email di avviso per la password in scadenza.

ATTENZIONE: Prima di procedere con il Passo 1, assicurarsi di essere connessi alla vpn, altrimenti la pagina non risulterà essere raggiungibile.

Passo 1. <u>Connettersi alla vpn</u> e successivamente aprire un browser a piacere e collegarsi alla pagina web: <a href="https://usrpwd.dii.unipd.it/">https://usrpwd.dii.unipd.it/</a>. Verrà visualizzata la seguente interfaccia web:




A questo punto è necessario compilare i campi in questo modo:

- DII\name.surname
- la password attuale<sup>2</sup>

 $<sup>^{\</sup>rm 2}$  In caso di smarrimento della password, richiedere una nuova password via helpdesk

• New password e Confirm new password: inserire due volte la nuova password<sup>3</sup>

ed infine cliccare sul pulsante "Submit". Se l'operazione è andata a buon fine si otterrà un messaggio del tipo



A questo punto è possibile procedere con la connessione con le nuove credenziali.

#### 6 Assistenza

Per assistenza aprire un ticket <a href="https://www.dii.unipd.it/helpdesk">https://www.dii.unipd.it/helpdesk</a> sulla coda SERVIZI INFORMATICI::1 Account e servizi di rete.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> La password deve contenere lettere maiuscole, minuscole, almeno un numero ed almeno un simbolo e lunga almeno 12 caratteri